

Konfiguracja sieci eduroam dla pracowników

Warunkiem koniecznym do korzystania z usługi eduroam w Uniwersytecie Rzeszowskim jest posiadanie aktywnego konta i zaakceptowanie regulaminu na stronie <https://konto.ur.edu.pl>. Po zalogowaniu należy zapoznać się i zaakceptować regulamin USK UR

Podstawowe informacje dla pracowników UR

Nazwa sieci bezprzewodowej SSID: eduroam

Typ zabezpieczeń: WPA enterprise lub WPA2 enterprise

Szyfrowanie: TKIP (WPA) lub AES-CCMP (WPA2)

Metoda uwierzytelniania: EAP-PEAP

Uwierzytelnianie (faza 2): EAP-MSCHAPv2

Nazwa użytkownika: login@prac.ur.edu.pl

Hasło: zgodne z kontem w EOD

Zaleca się stosowanie szyfrowania: WPA2 (AES)

Przykładowa nazwa użytkownika dla pracownika Jan Kowalski to:
jkowalski@prac.ur.edu.pl

Instrukcje dla wybranych systemów operacyjnych

System Windows 10

[Automatyczny konfigurator eduroam](#)

System Windows 8

[Konfiguracja automatyczna przy pomocy instalatora \(metoda zalecana\)](#)

[Konfiguracja połączenia poprzez kreatora Windows 8](#)

System Windows Vista/7

[Konfiguracja automatyczna przy pomocy instalatora \(metoda zalecana\)](#)

[Konfiguracja połączenia poprzez kreatora Windows Vista/7](#)

System Windows XP

Ręczne tworzenie profilu sieciowego eduroam

System Linux

Konfiguracja połączenia w Network Manager

System Android

Konfiguracja połączenia w systemie Android 2.3

Konfiguracja połączenia w systemie Android 4.0.4

System Symbian S60

Konfiguracja połączenia w systemie Symbian S60

Inne systemy operacyjne

Niestety nie jesteśmy w stanie stworzyć dedykowanych instrukcji dla wszystkich systemów operacyjnych i urządzeń mobilnych. Ich konfiguracja powinna być możliwa w oparciu o sekcję "Podstawowe informacje".